

Metodický pokyn pro práci s přepravným a vedlejšími náklady

Přepravné

Do fakturované hodnoty importované do hlášení intrastat lze zahrnout řádkové přepravné přiřazené artiklu v příslušném dokladu. Řádkové přepravné může být rozpouštěno pomocí standardní funkcionality rozvržení přepravného z hlavičky dokladu, případně uživatelem vyplněno v požadované hodnotě přímo na řádce dokladu při jeho pořizování.

Pokud je v řádku dokladu naplněna hodnota pole Přepravné1, Přepravné2 nebo Přepravné3 je fakturovaná hodnota vypočtena jako součet řádky celkem a polí Přepravné 1-3. V případě dokladu v zahraniční měně jsou hodnoty přepočteny při importu do hlášení příslušným celním kurzem.

Aktivace funkce pro zahrnutí přepravného do fakturované hodnoty:

Administrace>Addons>AB1A>Nastavení>Intrastat>Nastavení segmentu

[U_DXF_PRR] Zahrnout do sumy řádkové přepravné=ANO

Vedlejší náklady

Do fakturované hodnoty importované do hlášení lze zahrnout také další náklady související s pořízením nebo prodejem vykazovaných artiklů. Vedlejší náklady jsou do fakturované hodnoty zahrnuty v hodnotě, která je zadána v řádkovém poli [U_DFX_VEDL] IS vedlejší náklady. Hodnoty jsou zadávány vždy pouze ve firemní měně. Pokud je doklad v cizí měně, jsou vedlejší náklady ve firemní měně přepočteny řádkovým kurzem dokladu do zahraniční měny, při importu do hlášení je celková suma v cizí měně přepočtena celním kurzem pro dané období. Pokud není aktivní funkce pro automatické rozpouštění vedlejších nákladů, může být hodnota vedlejších nákladů plněna uživateli ručně nebo automaticky pomocí SP_Notification dle individuálních požadavků zákazníka.

Automatické rozpouštění vedlejších nákladů

Řádkové pole [U_DFX_VEDL] lze plnit automaticky rozvržením hodnoty z hlavičkového pole [U_DFX_VEDL]. Hodnota nákladů je rozvržena mezi všechny řádky dokladu a to dle celkové hmotnosti jednotlivých položek.

Aktivace funkce pro zahrnutí vedlejších nákladů do fakturované hodnoty:

Administrace>Addons>AB1A>Nastavení>Intrastat>Nastavení segmentu

[U_DFX_VEDL] Automatické rozpouštění vedlejších nákladů=ANO

***** souběžně musí být aktivní i přepínač Automatické naplnění položek=ANO**